



Tidtakerkoffert Eiker O-lag

Brukerveiledning



Tidtakerkoffert

Tidtakerkofferten består av:

PC med program, må **lades**. Lader, mus og kabler.

MTR4 enhet i egen koffert for avlesning av brikker i mål. Må slås på og av. Hold Clear/ON nede. Skriver for strekktider. Må slås på og av og **lades**. Skriver skal alltid være tilkoblet MTR4



Brikkeavleser USB (250 enhet) for påmelding med brikke. Ledning for tilkobling PC.



Mobilt datamodem/ruter. Må lades. Alternativ benyttes telefonen for tilkobling til internett for utlegging av resultater.

Før løpet

Slå på PC. Det er ikke passord på PC.
Start Brikkesys



1. Legg inn nytt treningsløp

Løp (meny) → Nytt løp. Skriv inn navn på nytt løp. Ikke dato i løpsnavnet.
Eks. «Treningsløp Kølabbånn»

Brikkesys - Treningsløp_2024 2023-12-26		
Løp	Valg	Resultater Import Stafett Faktura
Nytt løp		
Rediger løp		
Velg et annet løp		
Last opp hele løpet til brikkesys.no		
Last ned oppdatert database		Navn
Last ned kopi av løp		er Kirkenes
Lag påmeldingsliste av databasen		onna
Manuell tidtaking		lvekrok
Leiebrikker		eren
Maskering av poster		e
Automatisk gafflingsgjenkjenning		the Peveri
Klasser og løyper		ien Sælebakke
7825	16:56:24	Annemarieke Vervoorn
7826	16:56:24	Arne Lunde

Det er også mulig å kopier inn klasser fra mal-løpet «Treningsløp 2024»

 Nytt løp ✕

Skriv løpsnavn:

Løpsdato: **19.03.2024**


Tips: Unngå årstall og dato i løpsnavn

☒ Importer klasser fra gammelt løp

racedate	name	timecalculation
14.sep.2023	Kopi av Kopi av ...	B
23.sep.2023	Kopi av Over Sk...	B
26.des.2023	Treningsløp_2024	B

☐ Ta med påmeldingslisten fra dette løpet

2. Legg inn klasser og poster (nr)



Løp → Klasser og løyper. Skriv inn klasser (ikke løyper), poster (med mellomrom) og løypelengde. Løypelengder angis i meter (m) og vil medføre at en i resultatlista får km-tid. Kall klassene 1.5 km, 2.5 km, 3.5 km og 5 km (1.5 km og 2.5 km for sprint). Sett inn postkoder med mellomrom i de ulike klassene. Postkode 150-174. Husk alltid å ha med 175 som sistepost i alle løyper (målposten, står ikke på postbeskrivelsen). Avslutt med «Enter». Postnr/koder hentes fra Purple Pen.

Er «importer klasser fra gammelt løp» og treningsløpsmal brukt vil klasser

automatisk bli lagt inn.

Klasser og løyper

Ny klasse

Slett klasse

id	synonym	codeseq	raceid
----	---------	---------	--------

Løype	Klasse	Løypenavn	Postkoder	Urangert	Starttider	Tidsberegning	Meter	Fakturanivå
☐	1.5 km		150 151 154 155 175	☐			1400	
☐	2.5 km		156 167 155 153 158 175	☐			2450	
☐	3.5 km		168 169 170 171 156 153 175	☐			3300	
☐	5.0 km		168 169 156 153 175	☐			4850	

Løpet er nå lagt inn og kommer opp neste gang du går inn på PC'n.


Tilkobling PC




- **250 USB påmeldingsenhet tilkobles USB-inngang høyreside hvit. Denne skal kobles til port 6 (kan variere).**
- **MTR4 målenhet tilkobles USB inngang venstre side, rød port 7 (kan variere).**
- **Datamus tilkobles USB-C inngang på PC.**

På løpsdagen gjennomføring av tidtaking med Brikkesys

1. Koble til MTR4 og USB enhet (250 enhet) til USB kontakter PC. Det er angitt over hvor disse skal på PC. Skriver skal være tilkoblet MTR4, slås på.
2. Slå på MTR4.
3. Slå på PC. Det er ikke passord på PC.
4. Start brikkesys på PC.
5. Sjekk at riktig løp er startet (skal normalt ikke endre seg fra innlegging av løpet).





6. Sjekk om MTR4 er tilkoblet riktig skal stå mål Skal lyse grønt/gult: Com



Ovenstående fig er feil da det nå vil stå (har endret seg) mål: com7 – start:com4. Start lyser rødt fram til første brikke avleses

7. Hvis ikke trykk på «Valg» på nedtrykksmenyen → Installer målenhet. Velg MTR2/MTR3/MTR4 neste, velg com 7. Neste





Veiviser for målenhet

1. Koble fra enheten du skal innstallere.
2. Velg type enhet
3. Trykk neste

☐ 250 Enhet


☒ MTR2 / MTR3 / MTR4

☐ ETR3/RTR2

☐ ECB1/ETS1/ECU/eScan

☐ Bruk ECU til disksjekk

< Forrige Neste > Avbryt



1. Ingen nye enheter funnet
2. Trykk ferdig for å lagre valgt port

Viser com porter tilkoblet systemet:

COM7

COM7 < Valgt enhet

< Forrige Ferdig Avbryt

8. Sjekk om USB 250 enheten er tilkoblet. Skal stå Start: com 6. Hvis ikke: «Valg» → Installer startenhet. Velg 250 enhet og com 6. Skal lyse grønt etter avlesning av brikke.
9. Hvis ikke Mål lyser grønt gå til nedtrykksmeny «Resultater» → Still målklokke. Trykk på PC og synkroniser målklokka med PC om nødvendig (skal gå likt, men vil ikke gi feil i tidtakingen om de ikke gjør det).
10. Foreta påmeldinger. Med startenheten (eventuell manuelt). Velg klasser. Påmeldingsvinduet kan legges bak hovedvinduet, må da tas fram via ikon for brikkesys nederst på skjermen. Viktig at navn og klubb er riktig skrevet. Bruker Eiker OL for egne løpere.
Når 250 startenheten brukes så kommer brikkenr og navn og klubb evt klasse (legg inn riktig klasse) opp i påmeldingsvinduet hvis disse finnes i databasen.


Ved påmelding med brikker som ikke finnes i databasen så kommer brikkenr opp og resten må fylles ut. Med bruk av leiebrikker så må normalt navn og evt klubb og klasse endres.

The screenshot shows a registration interface. At the top, there is a list of participants with columns for ID, time, name, club, class, distance, and status. Below this, a detailed form for a selected participant is shown. The form includes fields for 'Brikke nummer' (211458), 'Navn' (Anne Marthe Peveri), 'Klubb' (Eiker OL), 'Klasse' (2.5 km), and a 'Leiebrikke' checkbox. There are also buttons for 'Sjekk påmelding', 'Sjekk database', 'OK', and 'Avbryt'.

Endring av navn, klubb, klasse gjøres med å klikke på redigering.

The screenshot shows a window titled 'Rediger' (Edit) with a table of participants. The table has columns for id, changed, Navn, Klubb, Klasse, Løype, Brikkenr, startnr, time, and status. The table contains several rows of data, including participants like Tom Andre Alstadsether, Hanne Lysaker Næss, Linnea Edborg-Lilleås, Pernille Edborg-Lilleås, Ingeborg Marie Bjørgum-Thors..., Nicolai Bjørgum, Heidi Myklemyr, and Per Kriika.

11. Løpere i mål leser av brikke på MTR-enheten og det med sjekk om ok, disksjekk ol. For uregistrert løp endre navn og klubb, legg inn løype. (høyreklikk på løper) og trykk rediger som vist over. Under tabellen kommer status på løpere opp. Det kommer også en lyd «Løper mangler poster» hvis en løper er disket.



12. For endring av status fra disk til OK. Høyreklikk på løper og velg «Endre status»

Brikkesys - Kopi av Kopi av Sprintløp Krokstadeha 2023-09-14

Løp Valg Resultater Import Stafett Faktura

Brikkenr ...

Søk ...

id	changed	Nam	Klubb	Klasse
7992	17:58:57	Tom Andre Alstadsether	Eiker OL	2.5 km
7993	17:58:57	Hanne Lysaker Næss	Eiker OL	2.5 km
7994	17:58:57	Linnea Edborg Lilleås	Eiker OL	1.5 km
7995	17:58:57	Pernille Edborg Lilleås	Eiker OL	1.5 km
7996	17:58:39	Ingeborg Marie Bjergum-Thors	Eiker OL	2.5 km
7997	17:58:39	Nicolai Bjergum	Eiker OL	2.5 km
7998	17:58:57	Heidi Myklemyr	Eiker OL	2.5 km
7999	17:58:57	Per Kruke	Eiker OL	1.5 km
8000	17:58:57	Marina Sandvik	Eiker OL	1.5 km
8001	17:58:57	Sebastian Røke	Eiker OL	1.5 km
8002	17:58:39	Kenneth Sandvik	Eiker OL	1.5 km
8003	17:58:57	Aud Kjemperud	Eiker OL	1.5 km
8004	17:58:39	Mari Guliksen	Eiker OL	1.5 km
8005	17:58:57	Marte Guliksen	Eiker OL	1.5 km
8006	17:58:57	Anders Elvekrok	Eiker OL	1.5 km
8007	17:58:57	Øystein Andersen	Eiker OL	1.5 km
8008	17:58:39	Nora Nathalie El	Eiker OL	1.5 km
8009	17:58:39	Martine Røkeberg	Eiker OL	1.5 km
8010	17:58:39	Sian Røkeberg	Eiker OL	1.5 km
8011	17:58:57	Hanne Guliksen	Eiker OL	1.5 km
8012	17:58:57	Geir Lilleås	Eiker OL	1.5 km
8013	17:58:57	Torgeir Brochmann	Eiker OL	1.5 km
8014	17:58:57	Vigdis Andersen	Eiker OL	1.5 km
8015	17:58:57	Torgeir Elvekrok	Eiker OL	1.5 km
8016	17:58:39	Eira Zürcher-Øst	Eiker OL	1.5 km
8017	17:58:39	Anne Marthe Pedersen	Eiker OL	1.5 km
8018	17:58:39	Mina Hobbelsrud	Eiker OL	1.5 km
8019	17:58:57	Rolf Lunde	Eiker OL	1.5 km
8020	17:58:57	Grete Thorsby	Eiker OL	1.5 km
8021	17:58:57	Philippe Zürcher	Eiker OL	1.5 km
8022	17:58:58	Thea Busland	Eiker OL	1.5 km

13. Slå på 4G-mobil ruter evt benytt telefon og sjekk om det er kontakt med internett ved å trykke på symbolet ved siden av høyttaler i nedre høyre hjørne på skjermen. 4G-Gateway skal da komme opp.

14. Løp → Last opp løpet til brikkesys.no (forutsetter internettforbindelse). Blir da lagt ut på nettet og kan leses via hjemmesiden vår (Resultater treningsløp i menyen). Sjekk om løpet er kommet inn. Kommer opp en grønn stripe under de 2 andre grønne stripene øverst til venstre.

Brikkesys - Treningsløp 15.nov 2014-11-15

Løp Valg Resultater Import Stafett Faktura

Nytt løp

Rediger løp

Velg et annet løp

Last opp hele løpet til brikkesys.no

Last ned oppdatert database

Last ned kopi av løp

Lag påmeldingsliste av databasen

Manuell tidtaking

Leiebrikker

Maskering av poster

Automatisk gaflingsgjenkjenning

Klasser og løyper

165376: Ane Dyrkørn, Eiker. Registrert til løp

184662: Aud Kjemperud, Eiker. Registrert til løp


149737: Alvilde Lysaker Sanden, Eiker. Registrert til løp

411809: Eirin Haugen, Eiker. Registrert til løp

147468: Tove Møller, Eiker. Registrert til løp


Det vil fortløpende bli laget en oversikt over deltakelse i treningsløpene generert i Brikkesys. Det er derfor viktig at navn og klubbnavn er riktig skrevet.

For å lese resultater trykk «Vis resultater»



Resultatene kommer opp i en nettleser. Avslutt nettleseren for å gå tilbake til brikkesysvinduet.

Navigering i hovedvinduet




Du kan sortere etter de ulike kolonnene ved å klikke i de grå feltene øverst (hvis du deretter holder inne Ctrl og trykker øverst kan du velge en andresortering, tredjesortering osv.).

Du kan dra kolonnetitlene for å omorganisere rekkefølgen, og hvis du høyreklikker kolonnetitlene kan du lagre den nye organiseringen.

Marker løpere og høyreklikk, det gir deg mange mulige handlinger. Flere løpere kan markeres ved å holde Ctrl og klikke på flere løpere etter tur. Marker en løper, hold Shift og klikk en løper lenger ned på lista for å merke mange løpere på en gang.

Startlister / Resultater

Trykk Resultater→Lagre alle resultatfiler.



Nå genereres alle typer lister lokalt på pc'en og kan skrives ut. Mappe for resultatfiler settes opp under Resultater – Aktive resultatskrivere.

Om programmet låser seg. Gå ut av programmet med alt+